


# Anleitung zur Installation von BibleWorks-Modulen<sup>1</sup>

Seit BibleWorks 5.0 ist es möglich, eigene Module<sup>2</sup> in BW sehr leicht einzubinden.<sup>3</sup> (Hier ist die Vorgehensweise für Version 6.0 beschrieben.) Dafür benötigt man zwei Dateien: eine Datei mit dem blanken Text (\*.txt) und eine Datei mit Angaben für die Installation (\*.ddf).

Zur Installation eines neuen Moduls geht man wie folgt vor (als Beispiel nehmen wir das Konkordante NT):

- Download der Datei `knt.zip`
- Entpacken der Zip-Datei
- Kopieren der beiden darin enthaltenen Dateien `knt.txt` und `knt.ddf` in den Ordner `C:\Programme\BibleWorks 6\userdb`<sup>4</sup>
- BibleWorks starten
- Klick auf den Button  in der Buttonbar oder über das Menü `Tools` → `Version Database Compiler ...` wählen
- Unter 1. Klick auf `Open`
- Im nächsten Fenster `knt.ddf` mit Doppelklick auswählen  
→ unter 2. wird jetzt automatisch der Pfad zur zugehörigen txt-Datei `c:\programme\bibleworks 6\userdb\knt.txt` angezeigt<sup>5</sup>  
→ alle dann im Fenster erscheinenden Angaben stammen aus der Datei `knt.ddf` und sind bereits korrekt
- Unter 4. Klick auf `Compile` – und einen Moment warten  
→ Modul ist fertig installiert
- Klick auf `Close` schließt den Compiler

---

<sup>1</sup> Zusammengestellt von Titus Vogt ([titus.vogt@bucer.de](mailto:titus.vogt@bucer.de))

<sup>2</sup> Bibelübersetzungen, Kirchenvätertexte, Bekenntnistexte und sonstige für die BW-Struktur geeignete Texte

<sup>3</sup> Vgl. insgesamt zum Erstellen und Einbinden von eigenen Modulen das BibleWorks 6 User Manual S. 303-312

<sup>4</sup> Dies ist der Pfad bei standardmäßiger Installation von BW 6.0. Andernfalls muß der Pfad entsprechend angepaßt werden.

<sup>5</sup> Hat man BW in einem anderen Pfad installiert, liegt also der Ordner `userdb` an anderer Stelle als oben angegeben, muß man über `Browse` den korrekten Pfad für die Datei von Hand auswählen